

GDEW0371Z80 图片制作及取模说明



图一 显示效果

一、图片制作

将需要显示的图片分离成两张 416*240 分辨率的图片，黑色部分为一张，红色部分为一张，分别保存为 BMP 或 JPG 文件（推荐使用 BMP 格式）。

二、取模

取模可以采用 image2lcd 软件，压缩包提供了此软件。

分离出的黑红两张图片需要分别取模，以实现图一效果为例，取模参数设置界面见图二和图三：

- 1、 打开需要取模的图片；
- 2、 输出数据类型：选择 “C 语言数组（*.c）” ；

- 3、扫描方式：选择“垂直扫描”；
- 4、输出灰度：选择“单色”；
- 5、最大宽度和高度：选择“416”“240”，选择后需要点击后面的箭头确认；



- 6、第 3 项打勾；
- 7、颜色反转：打勾显示原图，不打勾颜色反转；
- 8、点击“保存”，把转换后的数组存到扩展名为“.c”的文件；
- 9、最后用文件“.c”中的数组替换掉程序中对应的数组。



图二 取模设置-黑



图三 取模设置-红